

Пропала языковая панель

Очень часто случается так, что пропадает языковая панель (RU/EN). Это может быть вызвано не только погрешностью пользователя, но и сбоем операционной системы.

Ну не будем разбираться от чего и как это произошло, давайте разберемся, как вернуть все в прежнее русло.

Вариант первый и самый простой — Правой кнопкой мыши кликаем по Панели задач (она в самом низу) ---> Панель инструментов ---> ставим галочку напротив Языковая панель

Вариант второй — Если вариант выше не удался, то идем в меню Пуск ---> Панель управление ---> Языковые и региональные стандарты ---> вкладка Языки ---> Подробнее ---> Дополнительно и снимаем галочку, которая находится напротив Выключить дополнительные текстовые службы

Если поставить галочку напротив Языковой панели не удастся (галочка неактивна), то идем в меню Пуск ---> Панель управления ---> Язык и региональные стандарты ---> вкладка Языки ---> Подробнее ---> Дополнительно и снимаем галочку напротив Выключить дополнительные текстовые службы.

Третий вариант, на случай, если не помог вариант второй — Пуск ---> Панель управления ---> Язык и региональные стандарты ---> Языки ---> Подробнее ---> Параметры ---> нижняя кнопка Языковая панель ---> снимаем галочку Отображать языковую панель на рабочем столе, а затем снова включаем (или ставим галочку, если не было)

Четвертый вариант на случай, если предыдущие варианты никаких результатов не дали — Пуск ---> Выполнить, в открывшемся окошке пишем команду regedit. Перед нами открывается редактор реестра, в нем находим следующее значение
HKLM\software\microsoft\windows\CurrentVersion\Run

а в нем нужно проверить, существует ли параметр ctfmon.exe. Если такого нет, то правой кнопкой мыши создаем строчный параметр и присваиваем ему значение
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

И на конец, если это не помогло — Копируем файл из папки
C:\WINDOWS\system32\bak\ctfmon.exe в папку C:\WINDOWS\system32\

<http://increaseblog.ru/poleznye-sovety/propal-znachok-pereklyucheniya-yazyka-ruen.html>